

Viking Superwash

Votter

1213-12

Størrelse

Dame

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, superwash),
Viking Alpaca Sport (30% alpakka, 40% merino ull, 30% nylon),
Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking
Sportsgarn (100% ull), nøster à 50g.

Naturhvitt nr 102

2 nøster

Svart nr 103

1 nøste

Veiledende pinner : Strømpepinner nr 3 og 3 ½


Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 ½ måler 10cm.

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

VOTTER

Legg opp med hvitt på pinne nr 3, 48 masker og strikk 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk. Strikk striper : 4 omg hvitt, 3 omg svart, 4 omg hvitt, 2 omg svart, 4 omg hvitt, 3 omg svart og 4 omg hvitt. Skift til pinne nr 3 ½ . Strikk mønster etter tegningen og øk på 1. omgang jevnt fordelt til 52 masker. Øk for tommel som vist på diagrammet. Der hvor pilen viser settes maksene til tommelen på en tråd. Legg opp 7 masker bak de avsatte maskene = 56 masker. Fortsett etter tegningen.

Tommel: Ta maskene fra tråden over på en pinne. Plukk opp 9 masker bak tommelen + 2 masker i hver side. Strikk mønster for tommel (NB! Husk siste økning på tommeldiagram =24 m).



- = naturhvitt
- = svart
- ◻ = øk 1m her, plukk opp den hvite tråden mellom m, vri den og strikk den hvit. Strikk de neste m som vist på diagrammet for tommel.

